

USER II

Komprimační programy:

1) PRESSOR VI

2) MR PACK2

Určeno pro počítače:

Didaktik GAMA/M/Kompakt, ZX Spectrum

© 1993 PROXIMA Ústí nad Labem

POZOR!

Čtěte pozorně licenční podmínky firmy PROXIMA předtím, než porušíte obal diskety (kazety). Počítačový program zaznamenaný na disketě (kazetě) je autorským dílem chráněným ustanoveními čs. autorského zákona a mezinárodními smlouvami. Porušením obalu diskety (kazety) se zavazujete dodržovat ustanovení následující smlouvy mezi Vámi a firmou PROXIMA.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Uživatel je oprávněn instalovat a provozovat počítačový program na jediném počítači a smí si pořídit jedinou bezpečnostní kopii obsahu nosného média.
2. V případě zakoupení multilicenční dodávky počítačového programu je uživatel oprávněn instalovat a provozovat program na takovém počtu počítačů, jaký je uveden v multilicenční smlouvě.
3. Firma PROXIMA neručí za bezvadný chod programu na amatérsky upravených počítačích a počítačích spolupracujících s nestandardními perifériemi včetně interface vlastní výroby.
4. Je zakázáno pořizovat kopie manuálu k programu.
5. Nehodláte-li respektovat ustanovení této smlouvy, vraťte software v neporušeném obalu tam, kde jste jej získali. Bude Vám vrácena částka, kterou jste zaplatili. Podmínkou je vrácení do 10 dnů od zakoupení a při vrácení je nutno předložit doklad o zaplacení.

Úvodem - proč a nač

Nejprve si povíme, co je to vlastně komprimace:

Když si máte zapamatovat (uchovat pro později) sto čísel, napíšete si je všechna na papír - napíšete tedy celkem sto čísel. Kdyby však všechna čísla byla nuly, napíšete si raději, že jsou to nuly a že jich je sto - napíšete tedy dvě čísla. A něco podobného se dělá při komprimaci - komprimační program hledá to, co se nějak „opakuje“ a zaznamenává si to ve zkrácené formě. Komprimace je tedy zkracování libovolných souborů při zachování všech informací, které jsou v nich obsaženy.

Opakem komprimace je dekomprimace, to je opačný postup, kdy se ze zkrácené formy souboru vytváří opět původní (naprosto stejný) tvar.

Pro označení komprimace se také používají jiná slova: **komprese, pakování.**

K čemu se vám tedy komprimace (tak, jak ji umožňují naše programy) může hodit a co vám přináší - je toho více a tak si to postupně vypíšeme:

1) úspora záznamového média - komprimovaný soubor je kratší a také na kazetě nebo disketě zabírá méně místa.

2) zrychlení nahrávání - kratší soubor se nahrává kratší dobu. Nesmíme však zapomenout, že se k době nahrávání přidává také doba potřebná pro dekomprimaci. Ta je problémem hlavně u diskety, kde je nahrávání velice rychlé. U kazety je doba nahrání a dekomprimace vždy kratší než doba nahrání původního souboru.

3) do počítače se vejde najednou více dat - třeba standardních obrázků (jejich délka je 6912 bytů) se tam vejde maximálně 7 (a to počítám celou volnou paměť, tedy i s obrazovkou). Když použijete komprimaci, může se počet obrázků i zněkolikanásobit, záleží na tom, jak moc jsou obrázky složité - dvojnásobek je však poměrně obvyklý.

4) zcelení programů - jistě jste si všimli, že se některé programy nahrávají po částech (nikoliv dílové hry, to je něco jiného) - nahraje se basic, potom obrázek a ještě několik dalších souborů než se program spustí - každý soubor má svoji hlavičku a svůj zaváděcí signál (na kazetě) nebo svůj záznam ve FAT diskety a své sektory, z nichž poslední není obvykle plně využit (na disketě). V každém případě vznikají ztráty - na kazetě i disketě se spotřebuje více místa a nahrávání déle trvá. Když však celý program spojíte do jednoho bloku, můžete ušetřit. Ne však vždy, když jsou mezi jeho jednotlivými částmi velké mezery, ukládají také a zabírají čas i prostor. Použijete-li však naše komprimační programy, můžete prakticky libovolný program (kromě dílových her) upravit do dvou souborů. Téměř všechny hry a některé další programy, které prodává firma PROXIMA, jsou takto upraveny.

5) komprimované programy mají standardní nahrání a spuštění, proto není velký problém je převádět z kazety na disketu a zpět - pro uživatele disketové jednotky Didaktik 40 to může být vítané vylepšení.

6) na další využití možná přijdete sami.

Co najdete na kazetě nebo disketě

Na kazetě i disketě je totéž, proto to nebudu rozlišovat.

Program **PRESSOR VI**, tento program umí komprimovat obrázky nebo jejich obdélníkové výřezy (dokonce tak, že je pak můžete nahrát na libovolnou adresu do paměti a spustit, samy se zdekompimují do obrazovky), umí nahrávat obrázky z kazety (třemi způsoby) i diskety - v obou případech je možno nahrát i komprimovaný obrázek (buď programem **SCREEN COMPRESSOR** nebo nějakou verzí programu **PRESSOR**) a to dokonce i z programu v **BASICu** - z loaderu vytvořeném tímto programem. Program umožňuje obrázky také editovat (můžete v nich provádět různé úpravy). Druhou funkcí programu **PRESSOR VI** je vytváření loaderu pro programy - a to jak pro kazetu (tam si můžete vybrat ze dvou nahrávacích rutin, které dokáží ukazovat čas potřebný k nahrání), tak pro disketu.

Program **MR PACK2**, je určen pro komprimaci libovolného úseku paměti, dokáže komprimovat i program v **BASICu** a spojit ho s jinými daty v paměti, vytvořený blok umí uložit na kazetu i disketu. Dokáže také komprimovat blok na jiné adrese, než se bude dekomprimovat, umí i ke komprimovanému bloku připojit komprimovaný obrázek, který se po dekompresi objeví na obrazovce. Program sám pracuje v obrazovce a nezabírá tedy žádnou další paměť.

Oba programy navazují na starší verze - **PRESSOR VI** na programy **SCREENPRESSOR**, **LOADERMAKER** a **PRESSOR I-V**, program **MR PACK2** pak na programy **ALLPACKER** a **PACKMAKER**.

Program PRESSOR VI

Začneme nejprve programem pro kompresi obrazovek, třeba proto, že jeho prapradědeček, program **SCREENPRESSOR**, vznikl nejdříve.

Nahrání a spuštění:

Program je na kazetě i disketě uložen ve zkomprimované formě (sám sebou), jeho nahrání je naprosto obvyklé (**LOAD**) a spuštění automatické.

Po nahrání vám program nabídne definici pěti ovládacích kláves - čtyři směry a aktivace. Do definice se můžete vždy vrátit z hlavního menu stiskem **CS+SPACE**.

Hlavní menu:

Hlavní menu je část programu, která zpřístupňuje všechny základní funkce: vstupní a výstupní operace, komprimaci obrázku nebo jeho části a také jeho editaci. Na obrazovce se objeví nahraný obrázek a toto menu:

SAVE SCREEN
LOAD SCREEN
PACK SCREEN
VIEW SCREEN
<u>MAKE LOADER</u>
EDIT SCREEN
USE WINDOWS
DEVICE:DISK

V případě, že není připojena disketová jednotka D40(80), bude hlavní menu kratší o poslední položku (DEVICE: DISK).

Hlavní menu (ale i komprimační a loaderové menu) se ovládají pěti zvolenými klávesami (směry a aktivace) nebo šipkami (CS+5, 6, 7, 8) a klávesou ENTER. Alternativní způsob, jak zvolit vybranou položku v hlavním menu, je stisknout klávesu CAPS SHIFT a odpovídající první písmeno (S, L, P, V, M, E, U, D).

- **SAVE SCREEN** - uložení komprimovaného obrázku nebo jeho zvolené části na kazetu nebo disketu (podle volby v položce **DEVICE**).
- **LOAD SCREEN** - načtení obrázku z kazety nebo diskety.
- **PACK SCREEN** - komprimace obrázku nebo jeho části.
- **VIEW SCREEN** - zobrazení komprimovaného obrázku.
- **MAKE LOADER** - vytvoření loaderu pro komprimovaný program.
- **EDIT SCREEN** - editace obrázku.
- **USE WINDOWS** - okénkové operace s obrázkem.
- **DEVICE:TAPE** - zařízení zvolené pro vstup a výstup, aktivací této položky zaměníte **TAPE** za **DISK** a naopak.

Save screen:

Ulož komprimovaný obrázek - program ptá na jméno, pod kterým se má komprimovaný obrázek uložit, nabízí jméno, které bylo použito naposledy. Po odeslání jména se provede uložení na to zařízení, které bylo zvoleno:

Ukládání na kazetu (DEVICE:TAPE):

Program vypíše hlášení Start tape ... a čeká na stisk libovolné klávesy, po jejím stisku vypíše délku ukládaného souboru (Code length:???) a ukládá soubor na kazetu jako blok bytes s počáteční adresou 50000, po skončení nahrávání nabídne ověření programu (Verify (Y/N)) a po stisku Y nebo A začne hledat a ověřovat uložený soubor na kazetě. Ukládání i ověřování lze přerušit stiskem klávesy SPACE nebo BREAK.

Ukládání na disketu (DEVICE:DISK):

Komprimovaný obrázek je ukládán na tu disketovou jednotku, která byla naposledy aktivní při nahrávání obrázku nebo na tu, ze které byl program nahrán (to v případě, že nebyla použita funkce LOAD SCREEN z diskety). V případě, že se na disketě vyskytuje stejnojmenný soubor, ptá se program, jestli jej má přepsat (Rewrite old file ? (Procecd=P)).

Load screen:

Při zvolení Load screen (nahraj obrázek) se podle toho, jaké zařízení (device) bylo zvoleno, provede následující:

Nahrávání z kazety (DEVICE:TAPE):

Na obrazovce objeví okénko s těmito nápisy: Normal Reverse Squared.

Nyní již můžete spustit magnetofon - program bude číst a vypisovat hlavičky, v okamžiku, kdy se vypíše hlavička souboru, který chcete nahrát, stiskněte první písmeno odpovídajícího způsobu nahrávání (nejčastěji N).

Pokud se rozhodnete nahrávání přerušit, stiskněte SPACE a program se vrátí k hlavnímu menu.

Pokud soubor nebude mít hlavičku (a spousta souborů ji nemá), nastavte kazetu před požadovaný soubor, zvolte si potřebný způsob nahrávání a pak teprve spusťte magnetofon. Pokud budete chtít vytáhnout obrázek z basicu (vytvořeného pomocí funkce MAKE LOADER) nebo nahrát komprimovaný obrázek, postupujte naprosto stejně, program si po nahrání sám prohlédne nahráný soubor a pokud nějaký komprimovaný obrázek najde, vykreslí jej (program hledá na začátku charakteristické instrukce - ld bc,N a call 82, pokud je najde, zavolá nalezenou část - mohlo by se stát, že to však dost málo pravděpodobné a zatím se mi to ještě nestalo, že něco takového nalezne v jiném souboru, který nahrajete - pak by mohlo dojít i ke zhroucení programu).

Program umí nahrávat obrázky, které jsou na kazetě uloženy obvyklým způsobem (Normal - přeskočte hlavičku), pozpátku (Reverse - nahrávání probíhá od atributů - viděl jsem to u Highway Encounteru a Boulder Dashů) a po čtverečích (Square - někdy se tomuto způsobu říká také MADLOAD - má ho například Fuka u původní verze Podrazu III, je poměrně rozšířen).

Nahrávání z diskety (DEVICE:DISK):

Po zvolení funkce se na obrazovce objeví celkem čtyři okénka: v horním je napsáno jméno diskety (Volume:) a volný prostor na disketě (Free:), ve spodním jsou vypsané informace o zvoleném souboru (počáteční adresa, délka, délka programu bez proměnných a atributy souboru), jsou sem také vypisována případná chybová hlášení, prostřední dvě okénka obsahují abecedně seřazený seznam souborů na disketě, na levém z nich je také vypsané jméno mechaniky, která je právě aktivní (A:, B:). Disketový ovladač poskytuje tyto funkce:

- **Volba souboru** - klávesy pro ovládání směrů nebo šipky (CS+5,...,CS+8).
- **Změna disketové mechaniky** - SPACE - po stisku klávesy program přečte adresář druhé disketové mechaniky a vypíše jej, změní se samozřejmě i jméno disketové mechaniky (A: na B: a naopak). Pokud druhá disketová mechanika není připojena, nestane se nic.
- **Prohlížení obrázku** - CS+W - program nahraje nastavený soubor, hledá v něm komprimovaný obrázek a pak jej zobrazí. Nyní můžete stisknout buď ENTER a a program přejde k následující operaci, nebo něco jiného, a vrátíte se zpátky do ovladače diskety. Funkce je velice užitečná, když nevíte, který obrázek chcete nahrát a potřebujete jej nejprve najít.
- **Nahrání obrázku ze souboru** - ENTER nebo klávesa zvolená jako AKTIVACE - program nahraje do paměti vybraný soubor, prohledá jej na přítomnost komprimovaného obrázku, pokud jej najde, zobrazí jej, pokud jej nenajde, zobrazí jej jako obrázek (přenesení do videoram). Po zobrazení obrázku program zkoumá, zda nahraný soubor není loaderem jiného programu, v kladném případě ještě přečte z basicu informace potřebné pro funkci MAKE LOADER (viz tato funkce). Po nahrání obrázku se pokračuje dále na jeho kompresi (viz PACK SCREEN).
- **Načtení adresáře jiné diskety** - CS+N - program provede nové načtení adresáře diskety, která je v aktivní mechanice - nutné po výměně diskety.
- **Návrat do hlavního menu** - CS+I nebo CS+Q - návrat do hlavního menu bez nahrání obrázku, původní obrázek zůstane nezměněn.

Chyby při disketových operacích jsou uživateli oznamovány standardními M-DOSovými hlášeními a mají tentýž význam.

Pack screen:

Tato volba provede komprimaci obrázku a je popsána v následující kapitole
Komprimace obrázku.

Komprimace obrázku:

Na obrazovce se zobrazí komprimovaný obrázek a objeví se vybírací okénko, můžete si zvolit, jakou část obrázku chcete komprimovat a také, jestli chcete použít kompresi s atributy nebo bez nich. Vybírací okénko se ovládá čtyřmi klávesami pro pohyb (změna polohy okénka na obrazovce) nebo současným stiskem kláves pro pohyb a aktivaci (změna velikosti okénka ve vybraném směru). Zapnutí nebo vypnutí atributů se provádí klávesou SPACE - pokud je obrázek barevný, poznáte výsledek okamžitě, pokud je černobílý, poznáte výsledek podle toho, jak se posunuje a mění velikost okénka ve svislém směru - u komprese bez atributů je možnost volit výšku okénka pixelově. Výběr můžete opustit stiskem **CS+1** a vrátíte se do hlavního menu.

Pokud stisknete **ENTER**, dojde k testování čtyř různých způsobů komprese a program vypíše výsledky v tabulce, která vypadá nějak takto:

Pixels	Attr	Attr
1816	29%	609 79%
3048	49%	269 35%
2584	42%	619 80%
3378	54%	355 46%
2085	30%	256x192

V tabulce vidíte, jak dopadly jednotlivé způsoby zkrácení - vždycky absolutní délka (se započítáním délky dekomprimační rutiny) a údaj v procentech, ty podtržené (ve skutečnosti jsou vyznačeny jinou barvou papíru) jsou nejlepší, třetí podtržené číslo je součet délek obou dvou částí obrázku, tedy výsledná délka, opět je tu údaj v procentech. Nakonec je tu vypsána velikost komprimovaného obdélníku (v pixelech).

Vybrané způsoby komprese můžete měnit - směry nahoru a dolů měníte nastavení komprese pixelů, směry doleva a doprava měníte nastavení komprese atributů, místo směrů můžete použít odpovídající šipky. Stisknete-li **AKTIVACI** nebo **ENTER**, potvrdíte nastavené způsoby komprese a vrátíte se do hlavního menu.

*Ještě nakonec malá poznámka: u programu **TOOLS 40** se nám stalo, že si jeden z uživatelů stěžoval, že se mu na čelním panelu programu vyskytují po nahrání jiné informace, než jaké jsou na obrázku v manuálu (jiná jména souborů, jiná čísla), tak tedy: Tento obrázek je ilustrační a po nahrání programu tam budete mít docela jistě jiná čísla.*

View screen:

Zobrazení dekomprimovaného obrázku - tato funkce sem byla přidána proto, že se od sebe jednotlivé způsoby dekomprimací liší. Chcete-li nejprve vidět, jak bude vypadat obrázek při dekompresi, zvolte tuto funkci.

Po zvolení funkce program vyčistí obrazovku, chvilku počká, zavolá dekompresi obrázku a pak čeká na stisk klávesy. Po stisku klávesy se program vrací zpátky k hlavnímu menu.

Make loader:

Vytvoř loader (nahrávací program) - vytvoření nahrávacího basicu. Na obrazovce se objeví různé parametry nahrávacího programu (seznam a popis následuje). Parametry volíte stejně jako položky v hlavním menu, aktivací se dostanete do módu editace parametru. Některé položky jsou typu přepínač - aktivací se překlápí do opačné polohy, jiné jsou čísla nebo texty, u těch je možno k editaci používat klávesy DELETE (smazání znaku), šipky (doleva a doprava), CS+2 (zapnutí a vypnutí CAPS LOCKu), editaci lze přerušit stiskem kláves CS+1 (EDIT) a ukončit stiskem ENTERu. Číselné parametry umožňují zadat jen číslice a případně čárku (POKE), na ostatní klávesy nereagují.

Následuje seznam parametrů s detailním popisem:

- **Save** - uložení vytvořeného loaderu na kazetu nebo disketu (podle volby **DEVICE**, která je nastavena v hlavním menu). Volba nefunguje v případě, že není zadáno jméno loaderu (**Loader:**) nebo jméno hlavního bloku (**Name:**) - musíte je tedy zadat dříve, než tuto volbu použijete. Po aktivaci této volby se provede vytvoření nahrávacího basicu a test, zda není příliš dlouhý, pokud ano, ohlásí to program hlášením **Loader too long**, budete muset odstranit nějaké **POKE** nebo zkrátit **TEXT**. V případě, že je vše v pořádku, zobrazí se vytvořený loader a **PRESSOR** oznámí délku basicu a celkovou délku loaderu (basic+strojový loader+komprimovaný obrázek).
- **Loader:** - jméno loaderu. Pokud zadáte jméno loaderu a nebude ještě doplněno jméno hlavního kódu (**Name:**), doplní se toto jménem loaderu, ve kterém budou velká písmena nahrazena malými a na deváté a desáté pozici budou písmena "cd". Pokud připravujete loader pro kazetu, nemusíte se zadáváním jména hlavního kódu zdržovat, kazetový loader jej znát nepotřebuje. Jméno loaderu je jediný parametr, který musíte zadat vždy, ostatní jsou nepovinné nebo již předem zadané.
- **Start:** - adresa, od které se spouští hlavní blok programu. Pokud budete při kompresi programů používat konvenci spouštění od 24200 (viz program **Mr. PACK**), nemusíte zde zadávat nic.
- **Poke:** - seznam případných **POKE** do hry (nesmrtelnost atd.). Můžete zadat nejvýše osm adres a hodnot, které modifikují hlavní blok programu (hry). Pro

přechod mezi jednotlivými hodnotami používejte šipky (nahoru a dolů), obdobně funguje i klávesa **ENTER**, pouze při odeslání prázdné hodnoty dojde buď k umisťování polohy dotazu (pokud byl alespoň jeden **POKE** zadán) nebo k návratu do volby parametrů. Každá hodnota **POKE** musí mít na začátku pět číslic (adresu - nelze tedy např. 5e3), pak čárku a jednu až tři číslice (vlastní hodnotu). Pokud není položka v pořádku, nelze ji opustit (šipky ani **ENTER** nefungují). Umístění dotazu **Poke?** se provádí pomocí směrových kláves nebo šipek (**CS+5..CS+8**). Změna barvy pak pomocí **CS+I**, **CS+P**, **CS+B**, **CS+F**, tedy po řadě inkoust, papír, jas a blikání.

- **Text:** - případný text, který bude vypsán před spuštěním hry na obrazovku. Text může být dlouhý až 64 znaků. Stiskem klávesy **ENTER** se ukončuje vstup textu a pokud byl nějaký zadán, přechází se do módu umístění textu. Umístění textu je stejné jako umístění dotazu **Poke?**, přečtěte si předchozí bod. Roztržení obrazu při umisťování textu, který přesahuje konec řádku, na některé pozice obrazovky není chyba - stejně tak se bude chovat program po nahrání, je to způsobeno vlastnostmi příkazu **PRINT** v **ZX Spectrum** či **DIDAKTIKu** (obrazovka je rozdělena na dvě části - horních 22 řádků a dolní 2 řádky, není možné psát text, který bude zasahovat do obou oblastí najednou).
- **Device:** - zařízení, ze kterého bude hlavní blok hry nahráván. Tento parametr určuje, jestli se bude hlavní blok programu nahrávat z kazety nebo diskety, nerná žádný vliv na to, kam se bude vytvořený loader ukládat (můžete si tedy na disketu uložit loader určený pro kazetu a naopak).
- **Name:** - jméno hlavního bloku. Toto jméno je důležité při nahrávání z diskety, u kazetového loaderu je zbytečné. Při zadání jména loaderu se sem, pokud zde nic není, zkopíruje jméno loaderu, velká písmena se nahradí malými a na devátou a desátou pozici přijdou písmena "cd".
- **Clear:** - nastavení **RAMTOPu** před spuštěním hlavního bloku programu. Tuto volbu je potřeba změnit jen asi u 1-2% programů, nemusíte se tím příliš zabývat. Pokud se hlavní blok programu skládá alespoň částečně i z **basicu** (viz program **Mr.PACK** a možnost **BASICMOVE**), ponechte tento parametr beze změny.
- **Cls:** - případná volba smazání obrazovky před dekompresí hlavního bloku. Tato volba je potřebná pro případ, že se musí hlavní blok hry dekomprimovat přes obrazovku (tabulka a dekompresní rutina), v takovém případě je lépe obrazovku smazat. Opět má význam jen v nepatrném procentu případů.

Struktura basicovského loaderu:

Basicovský loader se skládá ze tří řádků nebo čtyř řádků:

Na prvním řádku (řádek s číslem 10) se nastaví černý papír a přenesení kazetový loader na adresu 64491 (**PAPER USR VAL "?????"**), nastaví se černý border (v dialogovém řádku také černý papír a černý inkoust) a přenesení komprimovaný obrázek na adresu 50000 (**POKE VAL "23624", USR VAL "?????"**), nastaví se **RAMTOP** na 24199 (**CLEAR VAL "24199"**), zavolá se dekomprimace obrázku (**RANDOMIZE USR VAL "5e4"**) a nakonec nahrávání - podle zadání buď z kazety (**RANDOMIZE USR VAL "65082"**) nebo z diskety (**LOAD *-----cd"CODE**).

Na druhém řádku (číslo 20) provede smazání obrazovky (CLS, pouze pokud bylo zvoleno), pak se provede dekomprimace hlavního bloku programu (RANDOMIZE USR VAL "24200"), provede se nastavení RAMTOPu na požadovanou hodnotu (CLEAR VAL "?????" - pouze pokud bylo zvoleno) a vytiskne se dotaz Poke?, čeká na tisk klávesy a v případě stisku A (ano) nebo Y (yes) se do programu zapíše zadané hodnoty (PRINT AT VAL "??", VAL "??"; "Poke?": PAUSE NOT PI: IF INKEY\$="a" OR INKEY\$="y" THEN POKE VAL "?????", VAL "??".... - také pouze v případě, že bylo něco zadáno).

Na řádku s číslem 25 (pokud takový existuje) se provede vytisknutí zadaného textu a čekání na stisk klávesy (PRINT AT VAL.....).

Na posledním (třetím nebo čtvrtém) řádku (číslo 30) je spuštění programu (RANDOMIZE USR VAL "?????").

Důležitou součástí loaderu je assemblerová nahrávací rutina a komprimovaný obrázek, které jsou uloženy v řetězcové proměnné AS (můžete zkusit PRINT AS po té, co loader nahrajete příkazem MERGE, asi to skončí chybovým hlášením K invalid colour, můžete také zkusit PRINT LEN AS a dozvíte se, jak dlouhé tyto dvě části loaderu dohromady jsou).

Malá poznámka: kazetový strojový loader se vyskytuje i v nahrávacím basicu určeném pro disketu - je to proto, aby nebyl velký problém vytvořit z kazetové verze programu disketovou a naopak - bez nutnosti nového vytváření loaderu.

Edit screen:

Aby bylo možné v obrázku provádět drobné změny, byla do programu přidána funkce Edit screen (edituj obrázek). Je to vlastně trošku upravený a vylepšený editor z programu WLEZLEY.

Režim volby třetiny:

Po zvolení EDIT SCREEN se dostanete do režimu volby třetiny, poznáte to podle toho, že v osmém znakovém řádku je jakýsi nápis a L:000, což je informace o tom, jak daleko je vybraná třetina od horního okraje obrazovky.

- SMĚRY nahoru a dolů, šipky nahoru a dolů - volba třetiny.
- AKTIVACE nebo ENTER - přechod do režimu editace vybrané třetiny.

Režim editace třetiny:

Tento režim se vyznačuje tím, že v informačním řádku naleznete informace o módu práce kurzoru (Normal/Invert), o módu kurzoru (Set/Res/Bit), o způsobu práce s atributy (Col/Non) a o poloze kurzoru vzhledem k levému hornímu rohu vybrané třetiny. Ovládání je následující:

- SMĚRY nebo šipky - posuny kurzoru zvoleným směrem.
- AKTIVACE nebo ENTER - aktivace, změna části obrazovky pod kurzorem. Změna závisí na nastaveném módu (set/res/tgl - viz dále).

- **CS+E** - přepínání módu kurzoru **Normal/Invert**. Jde o způsob, jakým kurzor reaguje na stisk aktivace (0 nebo volby na joysticku). Režim **Normal** provádí akci při stisku aktivace, režim **Invert** naproti tomu akci provádí stále a při stisku aktivace ji provádět přestane. Režim **Invert** se výhodně uplatní při kreslení souvislých čar, vybarvování a mazání ploch (navíc můžete zvětšit kurzor).
- **CS+T** - přepínání mezi způsobem kreslení **SET/RES/TGL**. V režimu **SET** kurzor kreslí, v režimu **RES** maže a v režimu **TGL** mění obsah bodu (bodů), na kterém (kterých) právě je.
- **CS+C** - zapnutí/vypnutí práce s atributy na celé ploše kurzoru (**COL/NON**). Při posouvání kurzoru v režimu **COL** se nová plocha obarvuje zvolenými barvami (barvami čtverce, ve kterém je levý horní roh kurzoru), můžete takto snadno a rychle vybarvit velké plochy stejnými atributy (samozřejmě že bez namáčení).
- **CS+A** - zapnutí/vypnutí zobrazení atributů.
- **CS+ENTER** - potvrzení provedených změn. Všechny operace s obrázkem se provádějí na obrazovce a teprve stiskem kláves **CS+ENTER** se vrací zpátky do paměti. Opačně platí, že pokud jste něco pokazili, stačí stisknout **CS+SPACE** nebo **CS+I**, potom **AKTIVACI** a začít znovu. Při kreslení potvrzujete změny vždy, když se už nebudete chtít vracet zpět. Nezapomeňte změny potvrdit před tím, než ukončíte práci s editorem.
- **SS+SMĚR** - současným stiskem klávesy **SS** a nějakého směru měníte velikost kurzoru v daném směru, levý horní roh kurzoru zůstává na místě, ostatní se pohybují. Pokud bude mít kurzor v nějakém směru maximální velikost a ještě ji zvětšíte, bude mít v tomto směru velikost 1, opačně také. Velký kurzor je výhodný při obarvování, při vyplňování velkých ploch nebo jejich mazání, je nutný při posouvání obsahu obrazovky.
- **N+SMĚR** - rolování obsahem obrazovky pod kurzorem. Nastavte větší kurzor, držte klávesu **N** a stisknete nějaký směr. Touto funkcí můžete "stěhovat" části obrazu po obrazovce, můžete naklánět text (posunovat jeho jednotlivé mikrořádky)
....
- **CS+I, P, B, F** - změna barvy inkoustu, barvy papíru, jasu (bright) a blikání (flash). Proveďte se buď v atributovém čtverci, kde je levý horní roh (režim **NON**) nebo ve všech atributových čtvercích, kam zasahuje kurzor (režim **COL**). Při změně barev si dejte pozor na režim obarvování - jinak si můžete zbytečně přidělat práci.
- **CS+G** - zapnutí/vypnutí jasové mřížky (pomůže vám lépe rozlišit jednotlivé atributové čtverce). Funkce nemaže již dříve nastavený jas, pouze mění jas ve čtvercích šachovnice na opačný - dvojím použitím se tedy vrátíte k původnímu stavu.
- **CS+SPACE** nebo **CS+I** - ukončení editace, návrat do režimu volby třetiny. Pokud budete používat **CS+I**, dejte si pozor, abyste ho nedrželi příliš dlouho, mohli byste se dostat až do hlavního menu. Nezapomeňte před ukončením stisknout **CS+ENTER** (jinak přijdete o provedené úpravy).
- **CS+O** - nastavení počátku pro kopii části obrazovky.

- CS+M - kopie části obrazovky - na místo, kde je kurzor v okamžiku této volby se přenesou obsah části obrazovky, která je stejně velká jako kurzor a má počátek v bodě, kde byla naposledy aktivována předchozí funkce (CS+O - nastavení počátku).

Use windows:

Funkce WINDOWS (okénka) umožňuje přesunovat, otáčet, převracet výškově nebo stranově a upravovat části obrázku.

Po zvolení funkce se dostanete do módu vybírání obrázku, ovládá se stejně jako mód vybírání části pro komprimaci (SMĚRY pro pohyb vybíracího okénka, AKTIVACE+SMĚRY pro změnu velikosti vybíracího okénka, SPACE pro zapnutí nebo vypnutí atributů, ENTER pro vybrání okénka). Po vybrání okénka s ním můžete podnikat několik různých akcí, následuje jejich seznam vždy s klávesou nebo klávesami, jejichž stiskem se akce vyvolá:

- SMĚRY nebo šipky - pohybuje okénkem všemi směry, můžete je i "vysunout" mimo obrazovku.
- AKTIVACE nebo ENTER - umístí okénko do obrázku na místo, kde zrovna je.
- CS+I - invertuje vybrané okénko, pokud jste vybrali okénko s atributy, vymění se barva papíru s barvou inkoustu, pokud jste vybrali okénko bez atributů, invertují se pixely. Opticky to ovšem vypadá naprosto stejně.
- CS+B - změni u vybraného okénka barvu inkoustu na černou a barvu papíru na bílou.
- CS+S - vystínuje (převéde barvy v okénku do stupnice šedé) okénko.
- CS+R - otočí okénkem o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
- CS+H - otočí okénko podle svislé osy.
- CS+V - otočí okénko podle vodorovné osy.
- CS+A - zapne/vypne zobrazování atributů obrazu - pokud jsou atributy vypnuty, nemá na ně případné umístění okénka vliv.
- SPACE - přechod do módu vybírání okénka.
- CS+I - ukončení práce s funkcí WINDOWS, funguje i v režimu vybírání okénka.

Device:TAPE/DISK:

Tato volba určuje, kam směřují veškeré vstupní a výstupní operace. Stiskem aktivace docílíte změnu. Pokud nemáte připojení disketovou jednotku, tento řádek v menu vůbec není.

Program Mr. PACK2

Nahrání a spuštění:

Program MR PACK můžete nahrát dvěma způsoby.

1) Pokud nepotřebujete zachovat basic, můžete program nahrát příkazem **LOAD "MR PACK"**.

2) Pokud basic zachovat potřebujete, nahrajte program příkazem **LOAD "mrpack2" SCREEN\$: RANDOMIZE USR 16384**.

3) Pokud basic zachovat potřebujete a chcete jej také zkomprimovat, nahrajte program příkazem **LOAD "mrpack2" SCREEN\$: RANDOMIZE USR 16384: příkaz pro spuštění basicu (RUN, GO TO 100,....)**.

4) Pokud chcete komprimovat jen část paměti a chcete program vyvolat vícekrát, můžete jej nahrát někam do paměti a vyvolat i opakovaně.

Po nahrání si program otestuje přítomnost disketové jednotky Didaktik 40 (80) a podle výsledku buď aktivuje i disketové operace nebo ne - ihned po spuštění se to projeví tím, že u disketové verze jsou atributy vyplněny programem (různobarevné čtverečky), u kazetové verze je tam napsáno Mr. PACK 1.

Ovládání programu:

Program je řízen pomocí menu. Z jednoho menu do druhého se můžete pohybovat pomocí kláves 5 a 8 (nebo šipek doleva a doprava). Položky v menu můžete vybírat pomocí kláves 6 a 7 (nebo šipek nahoru a dolů) nebo pomocí stisku prvního písmene textu položky v příslušném menu. Pokud chcete nějaké podmenu opustit, stisknete klávesu **EDIT (Caps Shift + 1)**. Pro aktivaci položky použijte klávesu **ENTER**. Program Mr. Pack můžete ovládat také pomocí Kempston joysticku.

Popíšeme si jednotlivá podmenu:

RANGE - rozsah:

V tomto podmenu se nastavují parametry určující rozsah bloku a adresu, kde se bude provádět dekomprimace.

Po spuštění jsou parametry nastaveny takto:

BEGIN (začátek souboru) - hodnota RAMTOP+1.
END (konec souboru) - hodnota 65535.
LENGIIT (délka souboru) - hodnota END-BEGIN+1
START (adresa dekomprimace) - BEGIN.

Každou hodnotu můžete změnit tím, že ji vyberete - objeví se okénko a můžete vložit novou hodnotu. Při zadávání parametru **BEGIN** můžete místo čísla vložit písmeno R, v takovém případě bude dosazena hodnota RAMTOP+1 (RAMTOP je určen příkazem CLEAR a je zapsán ve dvou bytech na adrese 23730).

Adresa dekomprimace (**START**) umožňuje komprimovat část paměti i na jiné adrese, než na které se bude dekomprimovat - například obrázek, který se má dekomprimovat v obrazovce musíte nahrát někde do paměti a tam zkomprimovat, jako adresu **START** uveďte 16384, po uložení na kazetu (disketu) pak obrázek můžete nahrát a rozpakovat pomocí příkazů **LOAD "jméno" SCREEN\$: RANDOMIZE USR 16384**.

U parametrů **END** a **LENGHT**, které jsou na sobě závislé, se při změně jednoho druhý parametr dopočítá. Můžete si tedy vybrat, který z parametrů se vám lépe zadává.

Všechny parametry jsou vypsané v malém okénku nalevo i při jiných menu.

OPTION - volby:

V tomto menu zadáváte parametry, které ovlivňují způsob komprimace.

SCREEN - volba, která ovlivňuje přidání komprimovaného obrázku (vytvořeného programem PRESSOR) k hlavnímu bloku. Obrázek se pak v průběhu dekomprese rozkomprimuje do obrazovky (viz příklady komprimace). Druhý obrázek je vhodný pro programy, které používají nějaký panel, který se při hře nemění, a nahrávají jej až nakonec.

HUFFMAN - volba použití druhého průchodu komprimace.

BORDER - barva borderu, který bude na obrazovce při dekompresi.

AREA - třetina obrazovky, kam se bude umisťovat dekompresní rutina, pokud by to bylo potřebné, standardně se umisťuje do paměti (viz detaily komprimace). Možností jsou a, b, c a A, B, C. Písmena označují první, druhou a třetí třetinu obrazovky. Pokud nastavíte velké písmeno, bude dekompresní rutina do obrazovky umístěna vždy.

MAKE - pracuj:

V tomto menu jsou nejdůležitější funkce programu.

BASICMOVE - přesunutí programu v basicu (včetně systémových proměnných) na adresu 24200. Po dekomprimaci se pak basic spouští příkazem **RANDOMIZE** **USR 24200** (viz také nahrání a spuštění programu **MR PACK**, bod 3).

PACK - komprimace nastaveného úseku paměti. Pokud si nastavíte volbu screen yes, zeptá se vás program na začátku na jméno komprimovaného obrázku a po skončení prvního průchodu komprimace (viz detaily komprimace) bude chtít nahrát soubor z kazety (u disketové verze se program také ptá, odkud má obrázek nahrát, zda z kazety nebo z diskety). Následuje druhý průchod komprimace (pokud jste jej nevypnuli volbou huffman no) a po úspěšném skončení se přejde na funkci save.

Při komprimaci může dojít k případu, že se soubor nedá zkomprimovat, v takovém případě se vypíše chybové hlášení **not passed** (neproběhl) nebo **huffman not passed** (huffman neproběhl) a soubor zůstane ve stavu, v jakém byl na začátku nebo po prvním (úspěšném) průchodu komprimace. Pokud by druhý průchod (huffmanovo kódování) soubor prodloužil (i to se může stát), pak se vypíše chybové hlášení **ineffektive** (neefektivní) - soubor však bude zkomprimován - můžete jej pomocí funkce **unpack** rozkomprimovat, vypnout druhý průchod a znovu zkomprimovat.

Pokud použijete volbu screen yes a dojde při nahrávání z kazety k chybě, bude se program pokoušet nahrát obrázek znovu. U nahrávání z diskety a přerušení nahrávání z kazety klávesou **SPACE** bude vypsáno chybové hlášení **error, not found** (když soubor na disketě není nebo jste si spletli jméno - pokud vložíte jinou disketu, musíte provést dekomprimaci (**unpack**), vyměnit disketu a kompresi opakovat) nebo **break** a soubor bude zkomprimován pouze jedním průchodem (můžete provést dekomprimaci funkcí **unpack** a obsah paměti se nezmění).

Pokud by byl komprimovaný obrázek příliš dlouhý a nevešel by se do místa, které bylo vytvořeno prvním průchodem, vypíše se chybové hlášení **too long** (příliš dlouhý).

Po skončení komprimace se nově nastaví parametry **END** a **LENGTH** a to tak, že odpovídají zkomprimovanému souboru.

UNPACK - rozkomprimuj - provede dekomprimaci komprimovaného souboru, pokud komprimace neproběhla, nic se nestane.

FILE - soubor:

V tomto menu jsou příkazy pro vstup a výstup.

SAVE - uložit - po zvolení programu dopočítá počet jedničkových bitů v souboru, který je nastaven v menu **range**, (potřebuje je kazetový loader aby mohl správně počítat čas, který zbývá do konce nahrávání - jedničky se totiž nahrávají dvakrát tak dlouho než nuly), zeptá se na jméno souboru (doporučuji poslední dva znaky - tedy devátý a desátý znak - vyhradit pro znaky **cd** (jakási komprimovaná podoba slova **code**), které označují komprimovaný blok a které požaduje **PRESSOR**), případně (to záleží na verzi) se zeptá, jestli má uložit soubor na disketu nebo kazetu a provede příslušnou výstupní operaci.

V případě, že se pracuje s disketou a na disketě je stejnojmenný soubor, zeptá se program, jestli jej má přepsat (otázkou **overwrite?**, na kterou můžete kladně odpovědět klávesami **A** (ano), **Y**(yes), **P**(proceed) a **R**(rewrite)) a případně jej přepíše.

VERIFY - ověření záznamu na kazetě. Nutno nejprve provést **save**.

LOAD HLESS - nahraj bezhlavičkový soubor, funkce se pokusí načíst do paměti bezhlavičkový soubor o délce určené parametrem **LENGTH** na adresu určenou parametrem **BEGIN**. Leader bloku může být libovolný. Tato funkce může posloužit při kompresování přihrávacích bloků do her - nemusíte střídat monitor (kvůli nahrávání) a kompresní program (kvůli kompresi).

ESCAPE - opuštění programu:

Zde jsou veškeré funkce, které nějakým způsobem ukončují činnost programu **MR PACK**.

MONITOR - nahrání (pouze z kazety) programu do obrazovky a jeho spuštění. Tato funkce umožňuje nahrát program **DEVAST ACE+** aniž by se změnil byl jen byte paměti mimo obrazovku.

RETURN - návrat zpět do volajícího programu - při návratu se obnoví stav přerušení jaký byl při volání programu. Tuto funkci můžete použít i pro návrat do basicu.

BASIC - návrat do interpretu basicu. Pokud jste použili funkci **basimove**, dojde ke smazání paměti pod adresou **24199** (komprimovaný blok zůstane zachován).

QUIT - vymazání programu (**rst 0**).

Poznámky k disketové verzi:

Disketové operace nevyžadují ke své činnosti přítomnost systémových proměnných a basicu - nesmíte však připustit, aby došlo k vypsání zprávy **Drive is not ready, CRC error, File is write protected ...**, v tomto případě je přítomnost systémových proměnných nutná (jinak může dojít ke zhroucení programu).

Také po otázce **Overwrite?** nevyměňujte disketu, jinak se přepíše obsah FAT (stejně jako v basicu).

Škrťance ve spodní třetině obrazovky při disketových operacích nejsou chyba! Je to ukládání některých dat do jediného volného místa.

Detaily komprimace:

Program MR PACK používá dva průchody komprimace:

V prvním se komprimují opakující se byty nebo dvojbyty (vybere se ta varianta, která dopadne lépe). Tento způsob komprimace má rychlou dekomprimační rutinu (necelá sekunda na rozpakování 42000 bytů).

V druhém se každá hodnota v rozsahu 0-255 nahradí různě dlouhým bitovým kódem (délka kódu je nepřímě úměrná četnosti výskytu dané hodnoty - nejčastěji se vyskytující čísla mají tedy kód kratší než 8 bitů, nejméně častá pak kód delší než 8 bitů). Dekomprimační rutina je podstatně pomalejší než v prvním případě (musí pracovat s jednotlivými bity).

Pokud si zvolíte nastavení screen yes, přihrává se komprimovaný obrázek k souboru až po prvním průchodu (tím se pro něj totiž musí vytvořit dostatek místa), druhým průchodem se pak komprimuje jak to, co vzniklo po prvním průchodu, tak přihraný komprimovaný obrázek.

Příklady použití

Zde si uvedeme několik příkladů nejčastějšího použití programu. Připravte si volnou kazetu (disketu) a pustíme se do toho (před každým příkladem vyresetujte počítač):

1) Komprimace obrázku

- nahrajte program PRESSOR VI
- nahrajte si obrázek z loaderu k tomuto programu - funkce LOAD SCREEN, (u kazety nastavte magnetofon na začátek programu a spusťte jej, až se vypíše hlavička PRESSOR VI, stiskněte klávesu N, pokud to nestihnete, vraťte magnetofon o kousek zpátky a zkuste znovu, u diskety vložte jméno PRESSOR VI), po nahrání se přejde ke kompresi
- na obrazovku se zobrazí úvodní obrázek a výběrací okénko přes celou plochu obrazovky, vyberte si tu část obrázku, kterou chcete komprimovat, pak stiskněte ENTER, po chvíli se objeví okénko s informacemi o tom, jak dopadla komprimace - vidíte vždy čísla ke čtyřem způsobům komprimace pixelů a atributů, dále celkový součet pro zvolené způsoby a rozměry komprimovaného obrázku v pixelech - stiskněte ENTER
- jste v hlavním menu, zvolte si SAVE SCREEN, zadejte jméno screen1 a uložte, u kazety si ještě ověřte správnost nahrávky
- vyresetujte počítač a vložte LOAD "screen1" CODE 40000: RANDOMIZE USR 40000: PAUSE 0 (pro disketu samozřejmě s hvězdičkou) a uvidíte výsledek svého snažení

2) Komprimace bloku programu

K tomuto příkladu potřebujete komprimovaný obrázek z příkladu prvního.

- nastavte RAMTOP na adresu 24199 (CLEAR 24199)
- vyplňte konec paměti nulami (FOR i=65000 TO 65535: POKE I,0: NEXT I), smažete tím starý zásobník a UDG
- nahrajte strojový kód programu MR PACK příkazem LOAD "mrpack2" CODE 50000, na adresu 24200 vložte instrukci jp 50000 (můžete použít monitor, v nejhorším případě zadejte POKE 24200,195: POKE 24202,INT(50000/256): POKE 24201,50000-256*PEEK 24202) - tímto jsme si v paměti vytvořili jakýsi fiktivní program, který se spouští na adrese 24200 (samozřejmě, že se může spouštět na 50000 ale takhle si nemusíte adresu pamatovat, bude vždy stejná - 24200)
- máme tedy program umístěn v paměti od 24200 do 65535 a spouští se od 24200, můžeme jej tedy zkomprimovat, nahrajte program MR PACK - LOAD "MR PACK", sám se spustí.

- v okénku vlevo vidíte parametry pro komprimaci, vidíte, že jsou nastaveny dobře, můžeme tedy pokračovat

- přesuňte se do menu Options (šipka doleva nebo 5) a zvolte si screen yes (stiskněte prostě S)

- vraťte se do menu Make a stiskněte ENTER (funkce PACK je zvolena), program se ptá na jméno komprimovaného obrázku, vložte screen1 a odešlete, objeví se nápis WAIT (čekejte)

- po dokončení prvního průchodu komprimace chce program nahrát komprimovaný obrázek (nastavte kazetu a spusťte ji, pokud máte připojenou disketovou mechaniku, vyberte si odkud chcete nahrávat), po nahrání se provede druhý průchod komprimace a program vám nabídne save.

- uložte si výsledek komprimace na kazetu nebo disketu pod názvem program1cd. Po uložení na disketu vám program nabídne možnost basic, po uložení na kazetu možnost verify (zvolte si ji a ověřte správnost nahrávky)

- vraťte se do basicu a vyresetujte počítač (nebo rovnou zvolte quit)

- nahrajte vytvořený kód - **CLEAR 24199: LOAD "program1cd"CODE**

- spusťte dekompresi a vlastní program, třeba takto: **RANDOMIZE USR 24200: PAUSE 0: RANDOMIZE USR 24200** - ta pauza je tam proto, abyste si mohli prohlédnout druhý obrázek (po spuštění programu se totiž smaže) - nejprve proběhne dekomprese druhého průchodu, pak se rozbálí obrázek a nakonec se rozpakuje hlavní kód, pak se čeká na stisk klávesy a nakonec se spustí náš "program"

3) Komprimace programu, který obsahuje BASIC

- zadejte příkaz **CLEAR 29999**, nahrajte na adresu 40000 komprimovaný obrázek z prvního příkladu a vložte tento krátký program:

```
10 RANDOMIZE USR 40000
```

```
20 FOR i=22528 TO 23295: POKE i,56: NEXT i
```

```
30 GO TO 10
```

- v paměti teď máme přesně to, co jsme chtěli - je tu program, který má část v basicu (program, který jste právě vložili) a část ve strojovém kódu (komprimovaný obrázek), můžeme jej tedy zkomprimovat

- náš program můžeme spustit příkazem **RUN** (všechny proměnné si vytvoří), můžeme tedy smazat případné proměnné - vložte **CLEAR**, kdyby program používal třeba velká pole, ušetříme tak

- nahrajte program **MR PACK** příkazem **LOAD "mrpack2" SCRI:EN\$:**
RANDOMIZE USR 16384: RUN - příkaz **RUN** slouží k rozběhnutí komprimovaného programu, může zde být i více příkazů

- po spuštění vám program **MR PACK** sám nabídne možnost **basicmove** (Pro zvědavé programátory: pozná to podle toho, že interpretační ukazatel ukazuje na dvojtečku), zvolte si ji stiskem klávesy **ENTER**

- po úspěšném přesunutí basicu (spolu se systémovými proměnnými) na adresu 24200 a předání programu pro zpětný přesun, se kurzor přesune na volbu pack, taktéž ji zvolte, program provede kompresi

- komprimovaný soubor si uložte pod názvem **program2cd**

- vyskočte do basicu (basic), nelekněte se, že se provede new (je to nutné, starý basic už neexistuje a s ním neexistuje i jeho zásobník). Je ale nastaven RAMTOP 24199 a obsah paměti nad ním (tedy náš komprimovaný blok) je zachován

- vyresetujte počítač, nastavte RAMTOP na 24199 (CLEAR 24199), nahrajte vytvořený soubor (LOAD "program2cd" CODE) a proveďte dekompresi a spuštění (RANDOMIZE USR 24200: RANDOMIZE USR 24200)

- pokud jste někde něco nepopletli, musí se vám na obrazovce střídavě objevovat barevný obrázek a postupně se odbarvovat

4) Vytvoření loaderu k pakovanému programu

- nahrajte program PRESSOR VI a v hlavním menu si zvolte funkci **Make loader** (budeme předpokládat, že máte v paměti nahraný odpovídající obrázek)

- náš loader nebude ani tisknout text, ani provádět POKE, nebude měnit RAMTOP z 24199 na jinou hodnotu ani mazat obrazovku před dekompresí, zvolte si tedy (směry nahoru a dolů, aktivace) pouze pro jaké zařízení (kazeta, disketa) bude loader určen (Device) a pak si zvolte položku **Loader:** a stiskněte AKTIVACI, napište jméno programu - v našem případě **PROGRAM2** a odešlete, nyní se na obrazovce objeví obrázek a počítadlo pro kazetu, umístěte je tam, kam chcete a nastavte případné barvy (CS+I,P,B,F,O), stiskněte aktivaci, nastavte barvy pro zakrytí počítadla po skončení nahrávání (obdobně) a znovu stiskněte aktivaci

- program se vrátil k seznamu parametrů, všimněte si, že se doplnilo i jméno hlavního bloku (Name:), zvolte funkci **Save** a uložte výsledek

- loader je hotov, vyresetujte počítač a zkuste celý program nahrát (jak jsem již řekl, musíte mít samozřejmě také komprimovaný hlavní blok z předchozího příkladu, soubor **program2cd**)

5) Komprimace obrázku pomocí programu Mr.

PACK2

Program Mr. Pack2 je sice určen hlavně pro kompresi jiných dat, můžete s ním však komprimovat i obrázky - ukážeme si zde, k čemu se může hodit komprimace na jiné adrese, než na které se bude provádět dekomprimace.

- vyresetujte počítač

- nastavte RAMTOP na 29999 (CLEAR 29999) a nahrajte nějaký standardní obrázek (blok délky 6912) na adresu 40000 (LOAD "?????" CODE 40000), pokud žádný nemáte, tak si jej vytvořte

- nahrajte program MR PACK2 (LOAD "MR PACK2"), sám se spustí

- nastavte parametry komprimované oblasti (range) takto:

BEGIN 40000, LENGHT 6912 a START 16384

- pokud jste nejspetli, měl by se parametr END nastavit na 46911

- proveďte komprimaci (pack) a soubor si uložte pod jménem screen3

- vyresetujte počítač (nebo zvolte quit v menu escape)

- nahrajte komprimovaný obrázek do obrazovky a proveďte dekompresi - jsou to příkazy: LOAD "screen3" SCREEN\$: RANDOMIZE USR 16384: PAUSE 0 (to aby se ihned nesmazaly spodní dva textové řádky obrazovky)

- to je všechno, efekt při dekompresi je docela hezký, ne?

Závěrečné poznámky

Tento soubor programů není určen pro úplné začátečníky (i ti však mohou snadno využít jeho některé funkce), neobracejte se na nás proto s žádostmi o pomoc při komprimování programů - každý je jiný a nemělo by to smysl. Na vás je to nejtěžší - upravit program tak, aby se celý nacházel nad adresou 24200 (nemusí to vždy být příliš velký problém, někdy však ano) a znali jste jeho spouštěcí adresu, ostatní (rutinní) práci za vás odvedou naše programy.

Pokud nějaký program zkomprimujete, vyzkoušejte jej pořádně před tím, než jej pustíte dále, není nic horšího než program, který někdo odborně "vylepšil" - bez alespoň částečné znalosti (pasivní, nemusíte v něm umět programovat, stačí když budete rozumět, tedy částečně, cizím programům - hlavně nahrání a spuštění) strojového kódu se pravděpodobně neobejdete (až na pár výjimek - program napsaný celý v basicu).

Programy jsou dlouhodobě používány a tedy také důkladně vyzkoušeny, když se vám bude zdát, že jste v nich našli chybu, ověřte si důkladně, že je opravdu v programu (přečtete si manuál, znovu projděte to, co jste dělali nebo se zeptejte někoho zkušenějšího) a teprve potom nám o ní napište.

Upozornění: Loader programu upraveného PRESSOREM VI využívá paměť od adresy 23296 - PRINT BUFFER. Protože počítač ZX Spectrum 128 zde ukládají některé informace (systémové proměnné a stránkovací rutinu), je nutno je používat pouze v módu 48. Dále upozorňujeme, že z výše uvedených důvodů není vhodné aktivovat Betadisk nebo ZX interface I při používání pakovaných programů.

Přejeme vám, aby vám oba programy dobře posloužily.

*za Proxima software
Universum*

Obsah

Úvodem - proč a nač	2
Co najdete na kazetě nebo na disketě	3
Program PRESSOR VI	3
Nahrání a spuštění	3
Hlavní menu	4
Save screen	5
Load screen	5
Pack screen	7
Komprimace obrázku	7
View screen	8
Make loader	8
Edit screen	10
Use windows	12
Device: TAPE/DISK	12
Program Mr. PACK2	13
Nahrání a spuštění	13
Ovládání programu	13
RANGE - rozsah	13
OPTION - volby	14
MAKE - pracuj	15
FILE - soubor	15
ESCAPE - opuštění programu	16
Poznámky k disketové verzi	17
Detaily komprimace	17
Příklady použití	18
1) Komprimace obrázku	18
2) Komprimace bloku programu	18
3) Komprimace programu, který obsahuje BASIC	19
4) Vytvoření loaderu k pakovanému programu	20
5) Komprimace obrázku pomocí programu Mr. PACK2	20
Závěrečné poznámky	21

Poznámky

[illegible]

Záruční a reklamční podmínky

na programy z produkce PROXIMA - software Ústí nad Labem

1) veškeré dotazy zodpovídáme pouze písemně; telefonický servis k programům nezajišťujeme

2) na fyzické vady disket, kazet a manuálů které nebyly způsobeny nevhodnou manipulací uživatele poskytujeme záruku 1 rok. Vadné manuály (např. s chybějícími stránkami) vyměňujeme pouze kus za kus

3) do 1 měsíce od zakoupení je nahrání nové verze programu nebo opravení vadné nahrávky na kazetě (disketě) zdarma

4) po této době účtujeme na nové nahrání programu poplatek 20,-- Kčs

-> částku 20,-- Kčs nám můžete zaslat jedním z těchto způsobů:

-> zelenou složenkou typu "A" na naši adresu, číslo účtu je 28846-411/0100 a kontrolní ústřížek přiložte (stačí jeho kopie) nebo

-> přiložte k zásilce v hotovosti (např. papírovou dvacetikorunu), nebo

-> pokud nebude částka poukázána nebo přiložena, vrátíme reklamovanou kazetu (disketu) na dobírku, takže účtujeme 20,-- Kčs + 15,-- Kčs dobírkový poplatek

5) v případě neoprávněných reklamací účtujeme stejným způsobem jak bylo uvedeno výše, manipulační poplatek 20,-- Kčs

Prosíme Vás o pochopení tohoto opatření. Bohužel žádný autor programu a tím také jeho distributor nemůže ručit za to, že v programu nebude jediná chyba. Přesto naše firma udělá maximum pro to, aby Vám program sloužil k Vaší spokojenosti. Pro srovnání: nové verze programů (UPGRADE) se v oblasti "velkého software" (ceny jsou zde řádově 20 až 50 krát vyšší) prodávají vlastníkům starších verzí za ceny rovnající se 1/2 až 2/3 plné ceny programu. Dále Vás prosíme, abyste se na nás neobraceli s dotazy, které jsou dostatečně vysvětleny v instrukčním manuálu; na takové dotazy nebude brán zřetel.

PROXIMA - software, post box 24,
pošta 2, 400 21 Ústí nad Labem

